

Monitoring huyết động cho bệnh nhân ICU

GS.TS Nguyễn Quốc Kính
Trung tâm Gây mê & Hồi sức ngoại khoa
Bệnh viện Việt Đức


Hypoperfusion = Shock

- Sốc là hội chứng lâm sàng được định nghĩa bởi lưu lượng máu không đủ và sự vận chuyển oxy không đầy đủ đến các cơ quan và các mô
- Giảm tưới máu hoặc sốc là không cung cấp đủ oxy để đáp ứng nhu cầu oxy mô
- Sốc trước tiên xảy ra ở mức tế bào rồi tiến triển đến các mô, các cơ quan, các hệ thống cơ quan và cuối cùng toàn cơ thể

Key words: $\Rightarrow$ Tissue hypoperfusion

$\Rightarrow$ Monitoring tissue O_2 delivery (DO_2)

Goal-directed Therapy



Trzeciak, Rivers, Critical Care
2005, 9(suppl 4):S20-S26

“Upstream” endpoints
of resuscitation

Hemodynamic parameters

- Preload (CVP, PCWP)
- Afterload (MAP, SVR)
- Contractility (SV)
- Heart rate (BPM)
- Shock index (HR/SBP)
- Coronary perfusion pressure

DO₂ parameters

- PaO₂
- Hemoglobin
- Cardiac output


Pressure

<

Flow


<

Microcirculation





Perfusion

“Downstream” markers
of the effectiveness of
resuscitation



Oxygen: limits in uptake and delivery



Assessment of Adequate Oxygen Delivery

Clinical Estimation

- Tachycardia
 - Tachypnea
 - Prolonged Capillary Refill
 - Increased Temperature Difference
 - Reduced Level of Consciousness
 - Decreased Urine Output
- Diaphoresis
Cool Peripheries

Lab Values


- Lactate
- Base Excess

Measurement of CO and/or SvO₂%

- Invasive & Noninvasive
- New vs. Old


Basics of Hemodynamic Monitoring

- Heart Rate
- Blood Pressure (Noninvasive vs. Invasive)
- Central Venous Pressure



	Class I	Class II	Class III	Class IV
Blood loss	< 750 cc 0-15%	750-1500 15-30%	1500-2000 30-40%	>2000cc >40%
HR	Normal	↑	↑	↑
PP	Normal	↓	↓	↓
BP	Normal	Normal	↓	↓
UOP	Normal	Normal	Decreased	Negligible
Mental	Normal	Anxious	Confused	Lethargic
Fluid	Crystalloid	Crystalloid	Crys+blood	Crys+blood

*ATLS; 2004. 70kg male





- Tissue hypoperfusion (SHOCK) dù HA bình thường (tái phân bố máu)
→ Tụt HA = marker muộn của hypoperfusion

- 80 - 85% BN chấn thương có dấu hiệu hồi sức kém tuy BP, HR và UO bình thường (Scalea TM, Abou-Khalil B et al. *CCM* 1994)


⇒ Đích truyền thống (BP, HR, CVP, UO): Không tin cậy
⇒ Ngừng hồi sức khi đạt được đích truyền thống
có thể để lại một số bệnh nhân vẫn sốc còn bù.

A line xâm lấn

- ®éng m¹ch quay / ®éng m¹ch ®ïï
- theo dãi huyÖt ®éng li^an tÖc
- cho phÖp lËy m_u xÖt nghiÖm nhiÖu lÇn
- ®,nh gi_u thÓ tÝch tuÇn hÖp




⇒ Monitoring huyết động



Choc
cardiogénique

Choc
obstructif

Choc
hypovolémique



Monitoring lưu lượng tim (CO)

- Mức độ xâm lấn: nhiều, ít, không xâm lấn
- Mức độ phức tạp: nhiều, ít
- Ngắt quãng, liên tục
- Mức độ chính xác của kỹ thuật: chuẩn vàng?
- Phụ thuộc người thực hiện
- Ảnh hưởng đến xử trí huyết động và outcome bệnh nhận
- Giá thành

Các phương pháp monitoring CO

- Xâm lấn: Pha loãng nhiệt (thermodilution) bằng PAC
- Ít xâm lấn hơn:
 - Pha loãng nhiệt qua phổi (transpulmonary)
 - Pha loãng chất màu/chất chỉ thị (dye/indicator dilution)
 - Pha loãng chất chỉ thị kết hợp siêu âm (ultrasound indicator dilution)
 - Phân tích áp mạch động mạch (arterial pulse analysis)
- Không xâm lấn

Other Hemodynamic Monitors for ICU²:

Echocardiography (TTE, TEE.)

Tissue Oxygen Saturation Measurements

Thoracic Bioimpedance

Thoracic Bioreactance

Endotracheal CO Monitor

The NICO System (Fick's Principle for CO₂)

Esophageal Doppler

Other Hemodynamic Monitors for ICU²

NICO	Ease of use	Shunt Ventilatory variables	Endotracheal intubation Valid only with $\text{PaCO}_2 > 30 \text{ mmHg}$	Affected by changes in dead space or V/Q matching
Bioimpedance	Noninvasive Continuous CO measurement		Cutaneous electrodes	Affected by electrical noise, movement Electrode contact affected by temperature and humidity Requires hemodynamic stability Not useful in dysrhythmias
Bioreactance	Noninvasive Continuous CO measurement		Cutaneous electrodes	
ECOM		SV CI SVR HR, ECG	Endotracheal intubation	Coronary blood flow not recorded Electrocautery produces interference No fully validated human studies
Ultrasound dilution	Measures flow in ECMO and hemodialysis circuits		Arterial line Central venous catheterization	Fluid overload with saline injection in sensitive patients Errors from indicator loss in inadequate lung perfusion Errors in the presence of septal defects
TEE	Used to evaluate cardiac anatomy and function, preload, and myocardial ischemia	SV	Esophageal probe	Mainly used perioperatively
Esophageal Doppler	Useful in goal-directed therapy	SV	Esophageal probe	Measures only descending aortic flow Assumptions about aortic size may be erroneous ¹³

Ưu, nhược điểm của các phương pháp đo huyết động

Phương pháp	Tiền gánh	Monitoring liên tục	Phụ thuộc người thực hiện	Xâm lấn	Chi phí	Kỹ thuật khó
Swan -Ganz	(++) (CVP, PCWP)	(+)	(+)	(+++)	(+)	(++)
PiCCO	(+++) (GEDI, SVV)	(+)	(+)	(++)	(++)	(+)
LiDCO	(+) (SVV)	(+)	(+)	(+)	(++)	(+)
USCOM	(++) (SVV, FTc)	(-)	(+++)	(-)	(+)	(-)
Doppler thực quản	(+) (FTc)	(-)	(+++)	(+)	(+)	(+)
Trở kháng sinh học		(-)	(+)	(-)	(++)	(-)

Pha loãng nhiệt (thermodilution)

- Luồn cat Swan-Ganz (PAC) vào động mạch phổi (bóng trôi theo dòng máu): dựa sóng áp lực, màn tăng sáng, CXR
- Bơm NaCl 0,9% lạnh (Fick, AUC $\Rightarrow$ CO)
- Cho biết:
 - CO, ALĐMP (preload tim P), ALĐMPB (preload tim T), thông số tính toán (SVR, ...) = “gold standard”
 - Ngắt quãng, hiện có Combo PAC: liên tục, SvO₂
- Hạn chế: xâm lấn, kỹ thuật khó, nhiều biến chứng, một số trường hợp không chính xác, đắt

Other ways of measuring CO by dilution technique?

Transpulmonary Thermodilution Methods:

- PiCCO & PiCCO2 (Pulsion Medical Systems)
- VolumeView (Edwards Life Sciences)

Lithium Dilution Technique:

- LiDCO / LiDCOplus / LiDCOrapid (LiDCO limited)

Ultrasound Indicator Dilution

- COstatus (Transonic Systems, Inc.)

Arterial Pressure Waveform- Derived CO Measurements

Arterial Pressure Waveform Analysis

Pressure Recording Analytical
Method

Wave form quan trọng
Không cần: calib CO, CV line

FloTrac Vigileo

Pulse Power Analysis

Wave form không quan trọng
Calibration CO cứ 8 h

LiDCOplus

LiDCOrapid

Không cần calib CO

Pulse Contour Analysis



Wave form (dicrotic)
Calibration CO cứ 8h

PiCCO₂

PiCCO và Volume View


Pulse contour analysis
(→ **wave form: dicrotic**)


Transpulmonary dilution
(calibration for compliance & resistance)




Thông số huyết động PiCCO & Volume View

Output	CI	3.0	5.0	Organ Function	ELWI	3.0	7.0
	SVI	40	60		PVPI	1.0	3.0
	HR	60	80		CPI	0.3	0.5
Preload Volume	GEDI	680	800	Oxygenation	ScvO ₂	70	80
	SVV	0	10		DO ₂ I	400	650
Afterload	SVRI	1700	2400	Selection	VO ₂ I	125	175
	MAP	70	90		Normal Values		
	APsys	100	140				
	APdia	60	80				
Contractility	MPAP	10	20				
	GEF	25	35				





- Ít xâm lấn hơn Swan-Ganz
- Dễ thực hiện
- Tin cậy
- Liên tục
- Chức năng tim, phổi
- Không đo được áp lực đm phổi




Ultrasound flow/dilution sensors connect to existing catheters in patient.

COstatus Monitor (Transonic)



LiDCO





Flotac Vigileo

Vigileo Monitor

Can display:

CCO

CCI

SV


SVI

SVV

Every 20 seconds

When used with

FloTrac Sensor.







* = Norepinephrine 1mg/50ml

** = Dobutamine 50mg/50ml

*** = consider other inotropes/vasodilators

Venous oxymetry SvO₂ & ScvO₂

- $SvO_2 = SaO_2 - (VO_2 / 1,34 \times Hb \times CO)$
- $SvO_2 \approx 60 - 75\% \sim ScvO_2$
- Do: PAC, PiCCO, Volume View, CeVox, CVBGs




Nghiên cứu tại ICU Việt Đức



$SvO_2 \sim ScvO_2$ (mổ tim)

$ScvO_2 \sim$ độ nặng (septic shock))


$r = 0,87$ & $p < 0,01$





Trung bình SvO_2 và $ScvO_2$ toun bé c, c tđ



Trung bình SvO_2 và $ScvO_2$ toun bé c, c tđ



Siau ©m tim qua thùc qu¶n (ETO)



ETO


* Thông tin:

- Giải phẫu: van, prothese, shunt
- Chức năng: co bóp, vận động thành thất, volemia (tiền gánh, diện tích cuối tâm trương thất)
- Lưu lượng tim: qua van hai lá, qua van ĐM chủ
- Khí trong tim
- Dịch màng tim

* Nhược điểm:

- Biến chứng: dạ dày, thực quản, họng (đau, máu tụ, liệt dây thanh âm)
- Cần phương tiện đắt, người thực hiện tốt, không liên tục

Siêu âm Doppler thực quản




Thông tin:
thể tích tâm thu, tiền gánh, sức co bóp, lưu lượng tim

NICO

Hít lại một phần CO_2



Nguyên lý Fick với hít lại một phần CO_2



Thông tin:


- Lưu lượng tim
- Các thông số hô hấp


Bioreactance & Bioimpedance



Thông tin: thể tích tâm thu, lưu lượng tim, lượng dịch ở ngực

USCOM (ultrasound cardiac output monitor)





Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc dòng máu theo thời gian

Thông số	Giá trị bình thường	Đơn vị
Cung lượng tim (CO)	5,0 – 7,0	lít/phút
Chỉ số tim (CI)	2,4 – 3,6	lít/phút/m ²
Thể tích nhát bóp (SV)	64 – 100	cm ³
Chỉ số thể tích nhát bóp (SVI)	35 – 50	mls/m ²
Biến thiên thể tích nhát bóp (SVV)	< 10	%
Sức cản mạch hệ thống (SVR)	1000 – 1600	ds cm ⁻⁵
Chỉ số sức cản mạch hệ thống (SVRI)	2000 – 3100	ds cm ⁻⁵ m ²

Một số thông số huyết động đo được bằng USCOM ở người lớn:

Nghiên cứu ở ICU Việt Đức



1. Độ tin cậy của USCOM (so với PiCCO)
2. Yếu tố ảnh hưởng: giữa hai người đo (inter-observer's variability), kinh nghiệm
3. Ứng dụng USCOM: đánh giá, xử trí huyết động



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

H/động	USCOM	PiCCO	p	Δ (PiCCO - USCOM)
CI	$3,94 \pm 0,97$	$4,3 \pm 0,82$	$> 0,05$	$0,32 \pm 0,61$
SVRI	$1884,9 \pm 725,3$	$1620,7 \pm 490,8$	$> 0,05$	$- 249,2 \pm 403,6$
SVI	$35,2 \pm 8,7$	$39,32 \pm 9,33$	$> 0,05$	$4,2 \pm 5,5$
SVV	$21,2 \pm 7,72$	$17,2 \pm 6,8$	$> 0,05$	$4,2 \pm 5,5$



Knobloch (2005): $- 0,23 \pm 1,01$ (l/phút); Chand (2006): $-0,14 \pm 0,79$ (l/phút)



Thông số	< 50 lần đo	≥ 50 lần đo	p
CI (PiCCO-USCOM)	0,91 ± 0,39	0,36 ± 0,61	< 0,05
SVRI (PiCCO-USCOM)	- 707,60 ± 427,35	- 249,1 ± 483,6	
SVI (PiCCO-USCOM)	8,6 ± 5,05	4,3 ± 7,16	
SVV (PiCCO-USCOM)	- 7,8 ± 5,89	- 4,2 ± 8,8	
Thời gian xác định tín hiệu Doppler (phút)	9,3 ± 1,5	3,5 ± 0,5	< 0,05

USCOM	Người đo 1	Người đo 2	p
CI	3,94 ± 0,97	3,73 ± 0,84	> 0,05
SVRI	1884,9 ± 725,3	1956,3 ± 661,3	> 0,05
SVI	35,2 ± 8,7	33,5 ± 7,5	> 0,05
SVV	21,2 ± 7,72	22,5 ± 7,93	> 0,05

CI



ICU: Liên quan CI với độ nặng ở 50 BN

Thông số	Tử vong (n = 20)	Sống (n = 30)	p
CI trung bình	2,7 ± 0,8	4,5 ± 1,2	< 0,05
Số ngày thở máy	7,0 ± 2,2	4,5 ± 1,0	< 0,05
Số ngày nằm ICU	7,7 ± 3,8	7,8 ± 2,2	> 0,05
SOFA trung bình	18,3 ± 5,1	12,3 ± 4,2	< 0,05
Lactat máu trung bình	5,7 ± 2,5	3,2 ± 1,3	< 0,05

ICU: Điều trị theo USCOM

Can thiệp điều trị	Số BN được điều trị	Số BN đạt đích điều trị
Bù dịch	45/50 (90%)	40/50 (80%)
Noradre	41/50 (82%)	37/50
Dobu	12/50 (24%)	8/50 (16%)
Nor+Dobu	35/50 (70%)	25/50 (50%)

KẾT LUẬN

- Monitoring huyết động là cần thiết cho hồi sức bệnh nhân nặng ở ICU.
- Ngày càng có xu hướng sử dụng monitoring ít và không xâm nhập và liên tục nếu chứng minh được độ tin cậy và tiện ích lâm sàng
- Diễn biến huyết động thay đổi theo thời gian và điều trị quan trọng hơn một trị số nhất thời.